


■ Täckrotsplanter används på markberedda hyggen och mindre bördiga marker där hyggesvegetationen inte är så kraftig.

Täckrotsplanter produceras i krukor som sitter ihop i kassetter. Produktionstiden är 1-1,5 år.

Det finns i princip två typer av system; de med fastvägg och de s.k. öppna systemen.

Fastväggssystem (Svepot, Blockplant) har solida väggar med lister som styr rötterna.

I öppna system (Svepot Air, Planta 80, Starpot) styrs rötterna mot öppningar/slitsar i krukväggen där rötterna beskärs när de kommer i kontakt med luften mellan krukorna. Detta ger plantorna ett väl förgrenat rotsystem och en snabbare etablering på hygget.



Kassett med luftspalter, vilket ger en effektiv luftbeskärning av rötterna.

Cellväggarna i lådan är också utformade så att rötterna styrs mot luftspalterna, vilket ökar antalet aktiva rotspetsar. (Svepot Air)



Testade planter

Under hela vår produktionstid utför vi tester enligt våra kvalitetsledningssystem (ISO 9001 och 14001). Slutligen testas plantornas rotaktivitet med RGC-test (Root Growth Capacity) innan de levereras.

Förpackning

Plantorna levereras i en wellpappkartong. Med en rivtejp öppnar du locket och plantorna går lätt att plocka ur.

Kartongen innebär dels en bra plantvård genom att förhindra uttorkning, dels att man slipper returtransporter.


Värna om miljön - skräpa inte ner på hygget. Ta med kartongerna hem.

Utrustning



Kartongen använder du som bärkorg direkt i en sele på höften. Ingen omplockning behövs.

Lämpligaste redskap för själva planteringen är något av de planteringsrör som finns på marknaden.



Plantvård

En god plantvård är avgörande för ett lyckat planteringsresultat. Planter är färskvara - undvik lagring.

■ Om du blir fördröjd - förvara kartongerna så svalt som möjligt, helst i sval källare eller i skugga.

■ Vid plantering av planter som är behandlade mot snytbagge - läs de föreskrifter som gäller för preparatet noga.

■ Lagra aldrig plantorna i solen. Skydda plantorna mot sol och uttorkning.



Frysta planter

Fryslagrade planter måste tinas före planteringen. Detta skall ske långsamt i skugga. Se till att lufthålen i kartongen är öppna.

Tänk på att aldrig påskynda upptiningen genom att ställa plantorna i direkt solljus.

FAKTA

Namn	Odlingstäthet (pl/m ²)	Krukvoly m (cm ³)	Beskrivning	
Svepot Air	547	90	Krukset av hårdplast. med slitsade krukväggar.	
Svepot 110	547	110	Krukset av hårdplast. Varje behållare har ett fyrkantigt tvärsnitt med vertikala lister invändigt.	
Blockplant	144	966	66	Krukset av hårdplast. Varje behållare har ett fyrkantigt tvärsnitt med vertikala lister invändigt
	121	812	80	
Planta	80	865	45	Åttakantig kruka i hårdplast utan hela behållarväggar
	90	500	87	Odlingssubstratet hålls på plats med vertikala "fingrar".
Starpot	50	730	50	Krukset av hårdplast. Slitsade krukväggar
	75	440	75	
	105	270	105	

För mer information

Ring 0771-355 355 eller gå in på vår hemsida www.skogsplantor.se